

WindowsLiveMail 2011 で、メールの設定を行うには、以下の操作手順を行ってください。

1 [アカウントタブ]を選択し、電子メールをクリックします。



2 各項目を入力し、必ず『手動でサーバー設定を構成する』にチェックを入れて次へをクリックします。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:

[新しくメール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:

 パスワードを保存する(B)

表示名:

手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
 Hotmail
 Gmail
 などが利用可能です。

キャンセル 次へ

3 各項目を次のように入力し、次へをクリックします。

| 受信サーバー情報 | |
|--------------------------|-----------------|
| サーバーの種類 | POP |
| サーバーのアドレス | zeroalpha.ne.jp |
| ポート | 110 |
| セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 | チェックを入れない |
| 次を使用して認証する | クリア テキスト |
| ログオンユーザー名 | お客様のメールアドレス |

| 送信サーバー情報 | |
|--------------------------|-----------------|
| サーバーのアドレス | zeroalpha.ne.jp |
| ポート | 587 |
| セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 | チェックを入れない |
| 認証が必要 | チェックを入れない |

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類:

サーバーのアドレス: ポート:
 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: ポート:
 セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(B)
 認証が必要(A)

次を使用して認証する:

ログオンユーザー名:

キャンセル 戻る 次へ

完了を押して設定完了です。