Dreamweaver CS3

Dreamweaver CS3 で、ホスト設定を行うには、以下の操作手順を行ってください。

1 Dreamweaver CS3 を起動します。



2 [サイト]から[新規サイト…]を選択してください。

サイト		
新規サ	けんし	
サイト	・の管理	▶ アブリ
GET		企業D
チェッ	クアウト	乙米①プ
PUT		☆ 業 U
チェッ	クイン	U第①プ
チェッ	クアウトの取り消し	
チェッ	クアウトユーザーの表述	示
サイト	で表示	
レポー	· ト	
サイト	・全体の同期	
サイト	・全体のリンクチェック.	¥F8
サイト	・全体のリンクの変更	
高度		•
ッイト サイト サイト 高度	・全体のリンクチェック. ・全体のリンクの変更	₩F8

3 [サイト定義名称未設定サイト1]の画面が表示されます。[詳細設定]のタブをクリックします。

2746084
アイルの共有
サイトは、サーバー上の Web サイトに対応するファイルとフォル
ますか?



4 画面左側に表示された[カテゴリ]から[ローカル情報]を選択し、以下のように設定します。

サイト名	任意
ローカルルートフォルダ	アップロードを行うファイルが保存されている [転送元フォルダ] を指定
HTTP アドレス	お客様ホームページのURLを入力
パスワード	FTPパスワード
FTP Passive モードを使用	FTTHやADSL回線接続の場合はチェックを入れる場合があります。

	ታኅኑ	定義	
	本逝)	样版定	
カテゴリ	ローカル情報		
ローカル情報 リモート情報 テストサーパー クローク デザインノート サイトマップレイアウト 表示列 Controlute	サイト名 ローカルルートフォルダ 初期設定イメージフォルダ		CONVE 1
テンプレート Spry	相対リンク	· • F#1X>F () #7F#-F	_
	HTTP P F L A	このアドレスはサイト相対リンクに使用され、自分の サイトを参照するHTTPリンクを検出するリンク チェックで使用されます。	
	大文字小文字を区別するリンク	: 🗌 大文字と小文字を区別するリンクチェックを使用	
	キャッシュ	: デキャッシュを使用可能にする サイトのファイルとアセット情報はキャッシュに保持 されるので、[アセット] パネル、リンク管理、サイト マップの各機能を高速化できます。	

~~~		(キャンセル)	ОК	

5 FTP サーバへの接続テストが行われ、以下のような画面が表示されましたら、[OK] ボタンをクリックします。



6 [リモート情報]の画面に戻ります。[OK]ボタンをクリックします。

	サイト定義
	基本 群组投资
カテゴリ ローカル情報 リモート情報 デストサーバー クローク デザインノート サイトマップレイアウト 表示列 Contribute デンブレート Sory	
	□ ファイヤーウォールの使用 □ ファイヤーウォールの設定 □ Secure FTP (SFTP) を使用 サーバー互換性 □ 同期情報の保持 □ 保存時に自動的にファイルをアップロード チェックイン/チェックアウト : □ ファイルのチェックイン/チェックアウト
~~ <i>\\\J</i>	(キャンセル) <b>OK</b>

7 [ファイル]の画面が表示され、設定が完了いたします。





## 以上で操作完了です。