WindowsLiveMail 2009

WindowsLiveMail 2009 で、メールの設定を行うには、以下の操作手順を行ってください。

1 既に Windows Live Mail をご利用のお客様は設定画面を出すために、[ツールバー]より[ツール]を選択し、[アカウント]を押してください。インストール直後の場合は初回起動時に4の設定画面が出ます。

🧶 Windows Live M			-	. O X
📑 KARASA 🔹	🛆 sea 🖉 seal 🗠 test 🖄 test 💩	» /· [🖅 🛞 🕴 ቭ Windows L	いのにサインイン
ジ フォルダの株式 ジ 未開計のが ジ 未開計のが ジ 大バーガラ ジ 大開計 ご Gmo (pm) ジ 光信ト(ジ 光信ト(ジ 活信浜 ご 法信法 ご た時 ジ 注信トレイ	メッセージの検索 必用間的の 送受信(S) すべて同時(Z) メッセージ ルール(R) アドレス嶋(C) フィードの管理(E) マイクロソフト コミュニティ サインイン(M) キャッシュされた Windows Live ID 情報を削除する(I)	P , Ctrl+Shift+C	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) アクション(A) ヘルプ(H) メニュー パーを表示する	*
▶ 保存フォパ	アカウント(A)			
🧭 下書き 🄐 通信演	電子メール セキュリティのオプション(F) オプション(0)			
電子メール 7 ビメール 111 アドレス核	サウントの適加			
24-F				
■ ニュースガループ	and the second se			w
0 通のメッセージ、	0 通往未開封		■ オンライン	中 15-

2 2[追加]をクリックします。

アカウント	
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録する(こは、「自加」をクリックします。追加し プを編集、エクスボート、削除する(こは、対象をクリックしてから、希望の動作をクリックします。	、たアカウントやニュースグルー
ディレクトリ サービス	<u>通知(A)</u>
	育」[[詠(R)
	プロパティ(<u>P</u>)
	既定に設定(D)
	インボート(0
	エクスポート(E)

FUS	

3 [電子メールアカウント]を選択し、次へをクリックします。

アカウントの追加	
追加するアカウントの種類を選択してください。	
電子メール アカウント	
↓ ニュースグループ アカウント	
ディレクトリ サービス アカウント	
アカウントのセットアップに必要な情報の表示	
< 戻る(長	③ 次へ(N) キャンセル

4 設定画面では、各項目を次のように入力し、[次へ]をクリックします。

名前	お客様のお名前
電子メールアドレス	お客様のメールアドレス
ログインID	お客様のメールアドレス
パスワード	メール用パスワード
電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する	チェックを入れる

	電子メール	アカウン	トを追加	する
--	-------	------	------	----

名前()):	10010	
電子メール アドレス(E):	10000000000000000000000000000000000000	
ログイン ID(L):		
	☑ 自動的にログイン ID を確認する(A)	
パスワード(円)	*******	
「商子マールでかかい	のサーバー時定を手動で構成する(の)	
	22 71 BOOL & 1 BUS IMPA 7 9(2)	
	〈 戻る(B) 次へ(と) キャンセル

5各項目を次のように入力し、[次へ]をクリックします。

受信メールサーバーの種類	POP3
メールアドレス	お客様のメールアドレス
受信サーバー	zeroalpha.ne.jp
ポート	110
送信サーバー	zeroalpha.ne.jp
ポート	587
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れない

電子メール アカウントを追加	इ ठ	×
名前()):	1810]
電子メール アドレス(E):		
ログイン ID(L):]
	☑ 自動的にログイン ID を確認する(A)	
1820-K(P)		
7572 100	▼パスワードを保存する(R)	



6 完了を押して設定完了です。

以上で操作完了です。